

## **Installatie op Android & IOS**

Als eerste dien je de Android of IOS app te installeren op je telefoon:

IP Cam Viewer Lite (of Pro als je wilt betalen)



Na installatie klik je op onderstaande link (wel op je telefoon doen)

Voor toegang buiten ons tennispark:

<http://hit-mob.com/link.ipcam?0=TCW+from+internet&1=Marmitek+IP+RoboCam+21&2=http&3=85.150.69.195&4=3001&7= EncodedMy0iOTwmljw%3D&8= EncodedMy0iOTwmljw%3D&9=67108864>

Voor toegang als je de WIFI op ons tennispark gebruikt:


<http://hit-mob.com/link.ipcam?0=TCW+op+beperkte+slag&1=Marmitek+IP+RoboCam+21&2=http&3=192.168.1.69&4=3001&7= EncodedMy0iOTwmljw%3D&8= EncodedMy0iOTwmljw%3D&9=67108864>

## **Installatie op PC**

Er zijn 2 opties beschikbaar

- 1- In je internet browser (IE/Chrome/Firefox, etc...) typ je


<http://85.150.69.195:3001>



Gebruikersnaam: TCWMOVER



Wachtwoord: TCWMOVER

Je kunt de volgende meldingen krijgen:




## 2- Install software for camera (Marmitek)


Ga naar: <http://www.marmitek.com/nl/download/software/ultraviewpro/186/0> en download software op je PC (niet voor MAC)



 UltraView Pro.exe	Toepassing	78.582 kB
 UltraviewPro_versioninfo.txt	Tekstdocument	1 kB

start het .exe bestand




Kies voor uitvoeren






Start icon on desktop    Gebruik admin/admin



Klik OK



Klik op cameraicoon en kies device settings

A screenshot of a 'Device Setting' window. The window title is 'Device Setting'. The breadcrumb path is 'Device > New Camera'. There is a 'Setting' tab. Under 'New Camera', there are 'Device Search' and 'Motion detection area' buttons. The form fields are: Camera Title: TCW webcam; IP address: 85.150.69.195; Port: 3001; Account: TCWMOVER; Password: \*\*\*\*\*; Stream:  MPEG4,  MJPEG,  H.264; Record:  No,  Yes. A 'Preview Window' shows a live video feed of an outdoor tennis court with a timestamp '2015/06/26 15:01:55'. Below the preview are 'Preview' and 'Disconnect' buttons. At the bottom are 'Save', 'Cancel', and 'Back to List' buttons.

Vul de gegevens zo in als hierboven, druk op preview en indien beeld op save.